

Bezdotyková instalace eToken

Ve verzi 5.0.0 **Software602 Signer** došlo k úplnému oddělení **Klíčenky602** (nově **eToken**) a nově se obě aplikace instalují samostatně. Pro samotnou instalaci aplikace **Signer** se nic nemění, instalační parametry zůstávají stejné. Při bezdotykové instalaci aplikace **eToken** mohou administrátoři použít standardní parametry [msiexec](#) a následující volitelné parametry:

- **WEBSERVICE**="https://adresa.serveru/secusign/default.asmx" (*adresa web. služby serveru*)
- **WSUSER**="JmenoUzivateleWeboveSluzby"
- **WSPASS**="HesloUzivateleWeboveSluzby"
- **ETOKENRUNNINGMESSAGE**="0" (vypnutí upozornění na již běžící instanci *eToken*), "1" (zapnutí upozornění na již běžící instanci *eToken* – výchozí hodnota)
- **ETOKENAUTOLOGIN**="1" (zapnutí automatického přihlášení po spuštění *eToken*), "0" (vypnutí automatického přihlášení po spuštění *eToken* – výchozí hodnota)
- **ETOKENAUTOSTART**="1" (zapnutí automatického spuštění *eToken* po spuštění počítače), "0" (vypnutí automatického spuštění *eToken* – výchozí hodnota)
- **ETOKENAUTOLOGOUT**="lock" (nastavení automatického odhlášení *eToken* při uzamknutí počítače), "sleep" (nastavení automatického odhlášení *eToken* při přechodu do režimu spánku), "restart" (nastavení automatického odhlášení *eToken* po restartu), "signerclosed" (nastavení automatického odhlášení *eToken* při ukončení *Signeru*), "10m", "1h", "1d" (nastavení automatického odhlášení *eToken* po 10 minutách, 1 hodině, 1 dni), "never" (vypnutí automatického odhlášení *eToken* – výchozí hodnota)
- **PINCACHE**="1" (zapnutí cache pro zapamatování PINu), "0" (vypnutí cache pro zapamatování PINu – výchozí hodnota)
- **PINCACHELIFETIME**="1" (Nastavení životnosti cache pro zapamatování PINu na 1 min – lze nastavit hodnota v rozmezí 1-60)
- **PROXY**="0" (*Dle volby uživatele – výchozí hodnota*), "1" (*Nepoužívat*), "2" (*Používat systémovou*) nebo "3" (*Použít vlastní*)
V případě použití **PROXY**="3" je potřeba zadat také následující tři parametry:
- **PROXYURL**="http://adresa.proxy.serveru/"
- **PROXYUSER**="JmenoUzivateleProxy"
- **PROXYPASS**="HesloUzivateleProxy"
- **REBOOT**="Force", "Suppress", "ReallySuppress" (vysvětlení jednotlivých hodnot parametru naleznete pod [tímto odkazem](#))

Příklad bezdotykové instalace:

```
msiexec /i "eToken.msi" /q AGREETOLICENSE=yes ALLUSERS=1  
WEBSERVICE="https://adresa.serveru/secusign/default.asmx" PROXY="1" ETOKENAUTOSTART="1"  
ETOKENAUTOLOGIN="1" REBOOT="Suppress"
```