



# Migrace z Mail602 Messaging Serveru a 602LAN SUITE 2004 do 602LAN SUITE 5 Groupware

---

## Obsah

|  |          |
|--|----------|
| <b>Úvod</b> .....                                | <b>2</b> |
| <b>Migrace z 602LAN SUITE 2004</b> .....         | <b>2</b> |
| <b>Migrace z Mail602 Messaging Serveru</b> ..... | <b>4</b> |
| Migrace serverové části.....                     | .4       |
| Migrace lokálních přihrádek.....                 | .6       |
| <b>Závěr</b> .....                               | <b>7</b> |

## Úvod


Tento dokument Vás seznámí s migrací dat do 602LAN SUITE 5 Groupware (dále jen Groupware) z dvou předcházejících produktů a to z Mail602 Messaging Serveru a 602LAN SUITE 2004. Pokud už roky používáte některý z těchto produktů a „brousíte si zuby“ na nový Groupware, bude pro Vás migrační utilita téměř nepostradatelná. Pomocí ní přenesete nastavení serveru, veřejné seznamy, uživatele i jejich poštovní zásilky z Vašich současných produktů do nového Groupware.

Nejprve si ukážeme migraci z 602LAN SUITE 2004 do Groupware. Po té si ukážeme migraci z Mail602 Messaging Serveru, která se dělí na dvě části. První část je vlastní migrace a spouští se z „Groupware serveru“ (server, na kterém je nainstalován Groupware), druhá část se týká lokálních poštovních přihrádek jednotlivých uživatelů Mail602 Messaging Serveru.

## Migrace z 602LAN SUITE 2004


Než začnete s migrací je nutné zastavit službu **602LAN SUITE** a mít spuštěnou službu **602SQL Groupware**.

Současně s instalací Groupware se na „Groupware server“ nainstaluje i migrační utilita. Naleznete jí zde **Nabídka Start -> Programy -> 602LAN SUITE 5 Groupware -> Migrace dat do 602LAN SUITE 5 Groupware**.




Spustí se průvodce migrací. Postupujte dle následujících kroků:


1. Zadejte adresář, kde se nachází 602LAN SUITE 2004 (nasdílený síťový disk ) a administrátorské přihlašovací údaje do 602LAN SUITE 2004.
2. Postupně zadejte údaje, které jste volili při instalaci Groupware, jméno SQL databáze, přihlašovací údaje do databáze a heslo k systémovému účtu.




3. Vyberte co vše chcete přenést a můžete dokonce vybrat, které uživatele chcete přenést. Migraci lze provést opakovaně a tak i když na něco/někoho zapomenete, dá se to napravit.



4. Nyní klepněte na tlačítko **Spustit** a začne převod dat.



5. Po převedení dat se zobrazí statistika převodu a informace, že data byla úspěšně převedena.




# Migrace z Mail602 Messaging Serveru

## Migrace poštovního úřadu


Než začnete s migrací je nutné zastavit službu **Mail602 Messaging Server** a mít spuštěnou službu **602SQL Groupware**. Je nutné vzít na vědomí, že převod rozsáhlejších poštovních úřadů s desetitisíci poštovních zásilek je velice náročná operace a může trvat i řádově dny. Proto doporučujeme spustit nejprve převod jednotlivých uživatelů. Plně „rozběhnout“ Groupware a až po té postupně přenést poštovní zásilky jednotlivých uživatelů.

Současně s instalací Groupware se na „Groupware server“ nainstaluje i migrační utilita. Naleznete jí zde **Nabídka Start -> Programy -> 602LAN SUITE 5 Groupware -> Migrace dat do 602LAN SUITE 5 Groupware**.




Spustí se průvodce migraci. Postupujte dle následujících kroků:


1. Zadejte adresář, kde se nachází Mail602 Messaging Server (nasdílený síťový disk ) a administrátorské přihlašovací údaje do Mail602 Messaging Serveru.
2. Postupně zadejte údaje, které jste volili při instalaci Groupware, jméno SQL databáze, přihlašovací údaje do databáze a heslo k systémovému účtu.




3. Vyberte co vše chcete přenést a můžete dokonce vybrat, které uživatele chcete přenést. Migraci lze provést opakovaně a tak i když na něco/někoho zapomenete, dá se to napravit. Dále se může stát, že z nějakého důvodu, typicky pokud byly v Mail602 Messaging Serveru použity asociace uživatelů s uživateli operačního systému Windows nebo Netware a hesla tedy nebyla v Mail602 úřadu uložena, nebude možné přenést heslo k účtům. Proto máte možnost nechat si vygenerovat náhodná hesla pro každého uživatele (budou uložena v souboru **Insmigr.log** standardně je uložen zde C:\Program Files\Software602\602LAN SUITE 5 Groupware\Insmigr.log) a nebo všem uživatelům nějaké přidělit s tím, že si ho po přihlášení do Groupware změní.



4. Nyní klepněte na tlačítko **Spustit** a začne převod dat.



5. Po převedení dat se zobrazí statistika převodu a informace, že data byla úspěšně převedena.



## Migrace lokálních přihrádek


Migrace lokálních přihrádek spočívá v přenesení lokálních poštovních přihrádek jednotlivých uživatelů. Tento proces se odehrává u každého uživatele na jeho počítači a to tak, že se obsah lokálních přihrádek zabalí a přeneše na server (zajistí utilita na migraci lokálních přihrádek), kde je nainstalovaný Mail602. Na „Groupware serveru“ se spustí migrační utilita viz. **Migrace serverové části** a ta již zajistí převod z „Mail602 serveru“ (server, na kterém je nainstalován Mail602 Messaging Server) do Groupware. Každý uživatel, který chce přenést poštu ze své lokální přihrádky, si musí nainstalovat utilitu, jejíž instalační program se nakopíroval na server s Groupware a standardně je umístěn **C:\Program Files\Software602\602LAN SUITE 5 Groupware\UTILS\MigracePrihradek.exe**.

Spusťte tedy **MigracePrihradek.exe** a projděte velice snadný instalační proces:

1. Uvítá Vás instalační program, pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Seznamte se s licenční smlouvou a pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**.
3. Zvolte adresář kam se má utilita nainstalovat a pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
4. Vyberte složku kam má program instalovat ikony a pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
5. Nyní už stačí když klepnete na tlačítko **Instalovat**.
6. Instalace je dokončena. Můžete přímo spustit utilitu **Migrace z Mail602 lokálních přihrádek** a klepnete na tlačítko **Dokončit**.

Po nainstalování spusťte **Loc2net.exe**, standartě **C:\windows\Loc2net.exe** nebo nabídka **START -> Software602 -> Migrace Mail602 lokálních přihrádek -> Migrace Mail602 lokálních přihrádek do systému 602LAN SUITE 5 Groupware**.

1. Zadejte **Název profilu**, přihlašovací údaje do Mail602 a klepnete na tlačítko **OK**.
2. Provede se přihlášení uživatele, zabalení jeho lokální pošty a přenesení na „Mail602 server“. **Na serveru musí být dostatek místa!** Pokud Váš server má malý hard disk, je možné přenášet lokální přihrádky postupně:
  1. Přeneste lokální poštu na „Mail602 server“ (klidně jen jednoho uživatele).
  2. Spusťte migrační utilitu na „Groupware serveru“.
  3. Opakujte postup od bodu 1. Místo na hard disku se uvolní automaticky, po přenesení se zabalený obsah lokálních přihrádek z „Mail602 serveru“ odstraní.



## Závěr

Nyní máte přenesené základní parametry z Vašich stávajících produktů a můžete se plně pustit do Groupware. Bez problémů se všichni uživatelé přihlásí a mohou pracovat se vším, co měli ve stávajících produktech. Groupware přináší generační skok a tak se může zprvu zdát, že je dosti náročný na administrátorskou konfiguraci i nastavování od uživatelů. Ale právě vyspělé funkce a možnosti Groupware, napomohou k dynamickému rozvoji Vaší firmy či týmu.