



# **Print2PDF 8.0**

## **Charakteristika produktu**

# Obsah

<b>1 Úvod.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Edice produktu.....</b>	<b>2</b>
2.1 Trial verze .....	2
2.2 FREE Edition .....	2
2.3 Standard edition.....	3
2.4 Premium edition.....	3
2.5 Přehled edic Print2PDF 8.0 a jejich funkcí.....	3
<b>3 Systémové požadavky.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Instalace a aktivace.....</b>	<b>5</b>
4.1 Věci, které je dobré vědět před instalací.....	5
4.2 Instalace.....	6
4.2.1 Instalace Print2PDF přes 602PRINT PACK 4, 5, 6.....	6
4.2.2 Instalace základní (TRIAL) verze.....	6
4.2.3 Uplynutí zkušební doby.....	6
4.2.4 Print2PDF 8.0 Free edition.....	6
4.2.5 Instalace na klientské počítače.....	6
4.2.6 Přidání síťové tiskárny ze serveru na klientský počítač.....	7
4.3 Aktivace:.....	7
4.3.1 Aktivace na počítači, který je připojen k internetu.....	8
4.3.2 Aktivace produktu na počítači, který není připojen k internetu.....	8
4.4 Reinstalace po výměně HW, přeinstalaci OS .....	8
4.5 Dodatečné zvýšení počtu licencí.....	8
4.6 Reinstalace po výměně HW, přeinstalaci OS .....	8
4.6.1 Důležité upozornění k registraci serveru a trial režimu.....	8
4.6.2 Registrace na serveru, který je připojen k internetu.....	9
4.6.3 Registrace na serveru, který není připojen k internetu.....	9
4.7 Reinstalace po výměně HW, přeinstalaci OS .....	10

## 1 Úvod

Tento dokument popisuje produkt Print2PDF a jeho jednotlivé edice, včetně možností jejich spuštění a systémových požadavků.

## 2 Edice produktu

### 2.1 Trial verze

Základní verze, určená pro seznámení se s produktem. Po její instalaci a splnění nutných požadavků na operační systém a na hardware lze po dobu 30 dnů provozovat plně funkční program Print2PDF.

### 2.2 Free Edition

Tato verze se je VOLNĚ DOSTUPNÁ edice programu Print2PDF. Má omezení, týkající se jak konverzních funkcí - neumožňuje podepisovat vytvářená PDF, nedovolí konverzi do některých formátů (PDF/A), tak i funkčnosti (neumožňuje kontrolu složek a POP3 účtu, neobsahuje

webovou aplikaci a webovou službu). Dále neumožňuje síťovou instalaci.

FREE Edition se stane z TRIAL verze po uplynutí zkušební doby do potvrzení nové smlouvy.

## 2.3 Standard edition

Tato verze je plně funkční produkt, bez rozšíření o webovou aplikaci a správu služeb. Standard edition se z instalační sady získá aktivací pomocí zakoupeného klíče.

## 2.4 Premium edition

Vydání Print2PDF 8 Premium Edition je plně funkční edicí, včetně webové služby a správce služeb. Aktivuje se klíčem PREMIUM z instalační sady, nebo z aktivované edice STANDARD.

## 2.5 Přehled edic Print2PDF 8.0 a jejich funkcí

Edice	Trial	Free	Standard	Premium
<b>Funkce</b>				
<b>Trial razítko ve výsledném souboru PDF</b>	Ano	Ano	Ne	Ne
<b>Digitální podpis</b>	Ano	Ne	Ano	Ano
<b>Síťová instalace</b>	Ano	Ne	Ano	Ano
<b>Print2PDF Server</b>	Ano	Ne	Ano	Ano
<b>Web service a Windows service</b>	Ano	Ne	Ne	Ano

## 3 Systémové požadavky

Doporučenou systémovou konfigurací pro Print2PDF Server Edition je operační systém Windows® 2000 Server nebo XP na počítači s procesorem Intel Pentium a 256 megabytů (MB) operační paměti RAM. Níže jsou uvedeny minimální systémové požadavky:

### Operační systémy:

- Windows® 2000 Professional, Server,

- Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition,
- Windows® Vista™, Vista™ x64 Edition,
- Windows® Server 2003, Server 2003 x64 Edition,
- Windows® 2000, 2003 Terminal Services,
- Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0 a 4.0.

**Operační paměť:**

- 128 MB ve Windows® 2000, XP a Windows® Server 2003.

**Volné místo na HDD:**

- 40 MB,
- Aplikace vyžaduje více dočasného místa na disku pro konverzi.

**Požadavky na integraci do třetích aplikací:**

- Makra vyžadují Microsoft® Word a Microsoft® Excel ve verzi 2000/XP/2003/2007.
- Integrace s Microsoft® Internet Explorer vyžaduje verzi 5.5 nebo vyšší.
- Uživatelé Windows® Vista™ musí pro konverzi z Microsoft Internet Explorer 7 zrušit chráněný režim nebo vložit webovou stránku do seznamu důvěryhodných míst.

**Požadavky na síť :**

- Funkční TCP/IP síť,
- Klient pro síť Microsoft,
- Sdílení souborů a tiskáren pro síť Microsoft.

**Požadavky na konverzní funkce:**

- Autodesk® Design Review 2008,
- Microsoft® Word 2000, 2002, 2003 nebo 2007,
- Microsoft® Excel 2000, 2002, 2003 nebo 2007,
- Microsoft® PowerPoint 2000, 2002, 2003 nebo 2007,
- Microsoft® Visio 2000, 2002 nebo 2003,
- Microsoft® Publisher 2002 nebo 2003,
- Microsoft® Internet Explorer 6.0+.

Pro automatické připojení PDF jako přílohy emailu je třeba libovolný klient podporující Simple MAPI (například Outlook Express nebo Outlook), případně dostupný SMTP server.

#### Požadavky pro provoz webové služby:

- Microsoft Internet Information Services,
- Microsoft Framework 1.1.

## 4 Instalace a aktivace

### 4.1 Věci, které je dobré vědět před instalací

- Print2PDF je systémový ovladač tiskáren, automaticky se nainstaluje do standardního umístění v souborovém systému.

**Program files:** %programfiles%\Software602\Print2PDF

**Common files:** %programfiles%\Common Files\soft602

**32-bitový ovladač:** %systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\

**64-bitový ovladač:** %systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3

- Po dokončení instalace naleznete ovladač Print2PDF v nabídce **Start** → **Nastavení** → **Tiskárny a faxy**.
- Standardní nastavení nově nainstalované tiskárny můžete změnit v nabídce **Start** → **Nastavení** → **Tiskárny a faxy**, kde kliknete pravým tlačítkem na virtuální tiskárnu „Print2PDF“ a zvolíte „**Předvolby tisku...**“
- Podle výchozího nastavení se Print2PDF nainstaluje jako 30 denní zkušební (trial) verze. Poté, co si Print2PDF zakoupíte, obdržíte licenční číslo, které po aktivaci odemkne aktivovanou edici produktu k plnému použití.

### 4.2 Instalace

#### 4.2.1 Instalace Print2PDF přes 602PRINT PACK 4, 5, 6 a Print2PDF 7

Pokud je na počítači na instalován 602PRINT PACK ve verzi 4, 5 nebo 6, nebo Print2PDF 7 je nutné před instalací Print2PDF 8 tyto verze odinstalovat.

#### 4.2.2 Instalace základní (TRIAL) verze

1. Po spuštění instalačního programu vyberte jazykovou verzi produktu. Dialog se zobrazí podle nastavení operačního systému, ale máte možnost vlastního výběru.
2. V dialogu „Licenční smlouva“ si přečtete a potvrďte licenční ujednání.
3. V dialogu „Informace o zákazníkovi“ vyplňte Vaše jméno a název společnosti.


4. V dialogu „Vyberte cílové umístění“ potvrďte nebo tlačítkem Procházet změňte adresář, kam bude Print2PDF nainstalován.
5. V přehledu můžete zkontrolovat nastavení Vaší instalace a kliknutím na tlačítko Další zahájit instalaci nebo se vrátit zpět a některý z parametrů změnit.
6. Po dokončení instalace Print2PDF budete pravděpodobně vyzváni k restartu počítače. Pokud ano, rozhodně tak učiňte, neboť do restartu OS funkce Print2PDF nemusejí fungovat správně.
7. Nyní Vám v seznamu tiskáren přibyla nová tiskárna.

**POZNÁMKA:** Abyste zaručili úspěšnou instalaci, neodkládejte, prosím, restart počítače.

### **4.2.3 Uplynutí zkušební doby**

Print2PDF 8 je plně funkční 30 dní bez registrace. Po uplynutí této doby máte na výběr, zda chcete aplikaci dále provozovat v takzvaném Free režimu (s omezeními, uvedenými v tabulce ), či zda produkt aktivujete.

#### 4.2.4 Print2PDF 8.0 Free edition



Pro provoz aplikace ve FREE verzi musíte potvrdit souhlas s licenčním ujednáním. Tento souhlas se nabídne automaticky po pokusu o spuštění programu po uplynutí zkušební doby.

#### 4.2.5 Instalace na klientské počítače

Pokud máte produkt Print2PDF nainstalován na svém serveru a máte jej i nasdílen, tak už nic neschází pro jeho instalaci na klientské počítače.

**POZOR!** Je doporučeno neinstalovat na klientské počítače ovladač Print2PDF z nezaregistrovaného serveru (v době běhu trial režimu). Toto se doporučuje pouze na vyhrazených testovacích počítačích. Klientské instalace budou totiž po instalaci rovněž v trialu. Pokud budete následně Print2PDF na svém serveru aktivovat, musíte na klientských počítačích odebrat nezaregistrované ovladače a nahradit je opět novými zaregistrovanými!

**Poznámka:** Při instalaci Print2PDF ze serveru na klientské počítače mohou nastat dva případy. Prvním je instalace tiskárny na klientskou stanici, kde předpokládáte použití pouze jedním uživatelem, a to pod účtem **User** (uživatel s omezenými právy). V tomto případě bude umožněno použít či přeinstalovat tiskárnu Print2PDF pouze tomuto uživateli nebo uživatelům s

vyššími právy (**Power user** a **Admin**). Druhým případem je instalace na klientský počítač, na kterém předpokládáte využití více uživateli. Tehdy je nutné instalovat tiskárnu pod účtem **Admin** nebo **Power user** a tiskárna bude zpřístupněna i všem ostatním uživatelům.

**Upozornění!** Pokud bude tiskárna nainstalována na klientskou stanici pod účtem **User**, NELZE přidat ani používat tiskárnu pod dalším **User** účtem.

#### 4.2.6 Přidání síťové tiskárny ze serveru na klientský počítač

Následující popis předpokládá, že je na serveru přístupném z klientských počítačů nainstalována a zaregistrována tiskárna Print2PDF, kterou jste nasdíleli pro uživatele v síti.

1. Na klientském počítači otevřete okno v nabídce Start – Nastavení – Tiskárny a faxy.
2. Klikněte na Přidat tiskárnu a otevřete tak Průvodce přidáním tiskárny. Stiskněte 2x po sobě tlačítko „Další“.
3. V Průvodci přidáním tiskárny zvolte „Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači“. Stiskněte tlačítko „Další“.
4. Zvolte „Vyhledat tiskárnu“ a potom z nabídky vyberte server, kde je nainstalován Print2PDF. Pokud jej v nabídce nenajdete, zadejte jeho adresu přímo do políčka „Tiskárna:“ ve tvaru „\\server\Print2PDF“. Pokud se nejedná o tiskárnu na lokální síti, bude třeba do tohoto pole uvést celou URL adresu. Stiskněte tlačítko „Další“.
5. V dalším dialogu může tuto virtuální tiskárnu nastavit jako výchozí tiskárnu. Stiskněte tlačítko „Další“.
6. Stisknutím tlačítka „Dokončit“ ukončíte proces přidání síťové tiskárny.

Nyní Vám v seznamu tiskáren přibyla nová tiskárna s názvem „Print2PDF“.

#### 4.3 Aktivace:

Aktivaci produktu provedete zadáním aktivačního čísla v dialogu Aktivace (viz Příručka uživatele).